



## Instructivo de conexión a Escritorio Remoto

Descargar los siguientes archivos en el equipo al que se desea conectar remotamente

[http://otic.medellin.unal.edu.co/images/remoto/Habilitar\\_Escritorio\\_Remoto.bat](http://otic.medellin.unal.edu.co/images/remoto/Habilitar_Escritorio_Remoto.bat)


[https://otic.medellin.unal.edu.co/images/remoto/Crear\\_Archivo\\_Escritorio\\_Remoto.bat](https://otic.medellin.unal.edu.co/images/remoto/Crear_Archivo_Escritorio_Remoto.bat)

### Paso 1. Habilitar escritorio remoto en el equipo de la universidad

1. En el equipo de la universidad. Dar **clic derecho** sobre el archivo “Habilitar Escritorio Remoto.bat” y dar clic en “Propiedades”




Habilitar Escritorio  
Remoto.bat






2. Seleccionar la opción “**Desbloquear**” y dar clic en Aceptar.




3. Ejecute el archivo “Habilitar Escritorio Remoto.bat” como administrador, dando clic **derecho** sobre el archivo y seleccionando la opción “**Ejecutar como administrador**”.



Habilitar Escritorio  
Remoto.bat



Se desplegará una interfaz de línea de comandos. Presione una tecla al finalizar para cerrarla.






## Paso 2. Generar archivo de conexión


1. Dar clic derecho sobre el archivo “Crear Archivo Escritorio Remoto” y seleccionar propiedades.



Crear Archivo  
Escritorio Remoto.bat



2. Seleccionar la opción “Desbloquear” y dar clic en **Aceptar**



3. Ejecute el archivo dando doble clic en “Crear Archivo Escritorio Remoto.bat”



Crear Archivo  
 Escritorio Remoto.bat

Se desplegará una interfaz de línea de comandos. Presione cualquier tecla al finalizar para cerrarla.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Soporte\Downloads>echo remoteapplicationmode:1 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo alternate shell: 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo shell working directory: 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo gatewayhostname:s:remoto.medellin.unal.edu.co 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo gatewayusername:1 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo gatewaycredentialsource:1 4 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo gatewayprofileusername:1 1 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo promptcredentialonce:1 0 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo gatewaybrokeringsys:1 0 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo redirection server name:1 0 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo rdgidsproxy:1 0 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo kdcproxyname: 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo username: desktop-n2bhob1soporte 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>echo full address:s:DESKTOP-N2B40B1 1>>conexion_remota_DESKTOP-N2B40B1.rdp
C:\Users\Soporte\Downloads>pause
Presione una tecla para continuar...
```



4. Se creará un archivo de `conexion_remota_NOMBRE DE EQUIPO.rdp`. Este archivo deberá ser guardado en una memoria USB o subido a algún servicio de internet, con el objetivo, de poder ser usado posteriormente.



`conexion_remota_DE  
SKTOP-N28HOB1.rdp`


### Paso 3. Conectarse remotamente

1. En el equipo que se encuentra fuera de la universidad, ejecutar el archivo .RDP dando doble clic sobre el:




conexion\_remota\_DE  
SKTOP-N28HOB1.rdp

2. Clic en el botón **Conectar**



3. Se solicitará su clave para acceder a la red de la universidad. Escriba el usuario del Dominio antecedido de Medellín\ y la contraseña. Dar clic en Aceptar.  
Ej. Si usuario es `usuario_dominio` entonces debe escribir en usuario `Medellin\usuario_dominio`





- Se solicitará nuevamente una clave, esta corresponde con la clave para acceder a su equipo. Si el area marcada en 1, inicia con “MEDELLIN\” significa que debe ingresar con su contraseña del dominio. En caso contrario, debe ingresar con la contraseña que normalmente usa para acceder a su equipo.

Seguridad de Windows

Escribir las credenciales

Estas credenciales se usarán para conectarse a mde-999999

PPEREZ

Contraseña

MEDELLIN\PPEREZ 1

Recordar cuenta

[Más opciones](#)

Aceptar Cancelar